

# Log de Cambios Versión 3.2.1.19



Se contempla la migración desde la versión **3.2.1.17**  
Consultar los pasos de migración y cambios de versión:

[Log de cambios Versión 3.2.1.17](#)

Después de actualizar los archivos de Software y los sitios, realizar las siguientes actualizaciones de base de datos con el SetupBox<sup>1)</sup>.

1. Realizar primero la verificación de archivos cfg<sup>2)</sup> y después la verificación de tablas:


The screenshot shows the SetupBox application interface. On the left is a tree view with folders: Sistema, Archivos de configuración (containing Intema, ConfigSql, Automático, IDI, Base de datos, Idioma, Base de datos IO, Generador código, DB Settings), Módulos, and Herramientas. The main window is titled 'IO DataBase' and shows a table of database tables. The table has columns: TableType, TableName, Source\_Exec, and Source. The table lists several tables, including CPU, ESTACION..., IP, EXTRADATA, CMDBCIST..., CMDBCIDE..., CMDBCIMP..., CMDBBDA..., CMDBBKE..., and CMDBRELA... Below the table, there is a section for 'Table: CPU' with columns: Set, Ask, FieldName, Data..., and Field. Two buttons are highlighted with orange boxes and numbered: 'Build Internal and ConfigSQL' (labeled 1) and 'Internal Verify' (labeled 2). A 'Drop Tables' button with a red X is also visible.

Desde la versión 3.2.1.17 no se generan nuevas tablas o campos de base de datos. Si la migración se realiza desde versiones anteriores pueden crearse tablas/campos.


2. Con la versión 3.2.1.19 no hay actualizaciones de versión. Desde la versión 3.2.1.1 siempre realizar la siguiente verificación:

En **Módulos > Común > License Settings > Check Upgrade**

- Dar clic en **Check Upgrade**



- Para actualizar la versión en base de datos:  
Dar clic en **Apply Upgrade**



## Cambios de versión

1. Corrección en función de traspasos a *siguiente usuario* y *siguiente nivel* funcional.

